

Priorität	Material	Lufttrocknen	Einfrieren	VGT	Bemerkungen
Deformierungen beheben. Bücher evtl. vor dem Einstretchen mit Mullbinden einwickeln. Folie nach dem Einstretchen oben und unten offen lassen					
3	Bücher (Papier, Pappe, Gewebe, Leder)	Aufgefächert hinstellen oder hinlegen. Alle 25 Seiten Löschkarton einlegen, regelmäßig austauschen	Deformierungen vorsichtig beheben, evtl. Bandagieren		Ledereinbände: separates Transportbehältnis
1	Bücher mit Kunstdruckpapier		Dicht verpacken, Stretchfolie an allen Seiten schließen		Druck vermeiden. Wenn möglich, feucht halten
4	Fadengeheftete Akten	Hinlegen. Alle 25 Seiten Löschkarton einlegen, regelmäßig austauschen	Deformierungen vorsichtig beheben, evtl. Bandagieren		
3	Akten in Aktenordnern	Aufgefächert hinstellen oder hinlegen. Alle 25 Seiten Löschkarton einlegen, regelmäßig austauschen	Orderrücken u.ä. mit Informationen ausschneiden, mit einer Folienlage dazwischen mit der Akte einstreichen. Ordner entsorgen		
2	Pergamenthandschriften		Dicht in Stretchfolie verpacken! Nicht öffnen. Sofort Restaurator kontaktieren!		Nicht abspülen! Separates Transportbehältnis. Druck vermeiden Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen
Druck vermeiden					
4	Einzelblätter, einzelne Lagen, einzelne Bögen, Papierurkunden	Mit der Schriftseite nach oben auf Löschkarton legen	Deformierungen beheben, Pappe zur Stabilisierung unterlegen, einstreichen		Druck vermeiden
4	Transparentpapier	Mit der Schriftseite nach oben auf Löschkarton legen	Nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt		Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen
1	Kunstdruckpapier	Bei Einzelblättern möglich (Unterlage: Folie/Silikonpapier)	Dicht verpacken, Stretchfolie an allen Seiten schließen		
2	Pergament – Einzelblätter Pergamenturkunden ggf. mit Siegel	Schrift-/Farbseite nach oben, auf Löschkarton legen und beschweren. Aufgequollene Malerei: Ränder beschweren, offen trocknen	Pappe zur Stabilisierung unterlegen, Siegel stabilisieren, einstreichen		Nicht abspülen! Druck vermeiden Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen
Druck vermeiden					
4	Gerollte Großformate, kolorierte Zeichnungen, Graphik, Karten	Einzel und, wenn möglich, entrollt mit der Schriftseite nach oben auf Löschkarton legen	Deformierungen beheben, gerollt einstreichen		
4	Planliegende Großformate, Graphik kolorierte Zeichnungen, Karten	Einzel und entfaltet mit der Schriftseite nach oben auf Löschkarton legen	Pappe zur Stabilisierung unterlegen, einstreichen		
4	Pläne/Karten auf Transparentpapier	Einzel mit der Schriftseite nach oben auf Löschkarton legen	Nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt		Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen
1	Pläne/Karten auf Kunstdruckpapier	Mit der Bildseite nach oben auf wasserundurchlässiges Material (Folie/Silikonpapier) legen	Dicht verpacken, Stretchfolie an den Seiten schließen		Druck vermeiden
Bildschicht nicht mit den Fingern berühren! Keine Oberflächenreinigung mit Pinseln, Bürsten, Schwämmen etc! Alle Fotos und AV-Medien in flachen Behältnissen sammeln. Druck vermeiden. Sofort Foto-/AV-Medien-Restaurator kontaktieren!					
1	Fotos und Negative	Trocknung auf sauberer Unterlage, Bildschicht nach oben. Vorher Verpackungen entfernen und neben das zu trocknende Objekt legen	Pergaminhüllen entfernen, andere Verpackungen belassen Luftdicht in PE-Beutel verpacken oder mit einer stabilisierenden Unterlage einstreichen		Fotos niemals Bildschicht auf Bildschicht verpacken! Verschmutzte Fotos abspülen. Wenn Umschlag/Umhüllung entfernt: zusammen mit dem Original verpacken (Bildschicht nach oben) Vor der VGT: Beutel/Stretchfolie öffnen! → Alternativ: kontrolliertes Auftauen
1	Fotoalben		Dicht verpacken, Stretchfolie an allen Seiten schließen		
1	Fotos auf Glas- oder Metallträger	Trocknung auf sauberer Unterlage, Bildschicht nach oben Verpackungen vorher entfernen			
1	Rollfilme		In geschlossenen Plastikbeuteln in destilliertem Wasser feucht halten oder einfrieren		→ kontrolliertes Auftauen mit restauratorischen Maßnahmen
1	Filmmaterial (Bewegtbild, Mikrofiche, Mikrofilme)	In destilliertem Wasser aufbewahren, anschließend Lufttrocknung auf Löschkarton			Verschmutzungen mit destilliertem Wasser abspülen. Umspulen, wenn das Band lose ist
1	Magnetische Datenträger (Tonbänder/Audio-Kassetten, VHS)				Magnetband nicht mit den Fingern berühren! Loses Band händisch umspulen. Verschmutzungen mit destilliertem Wasser abspülen
1	Schalldatenträger (Schellack-, Acetat-, Vinylplatten)	Schellack und Acetat: Lufttrocknung Vinyl: Mit destilliertem Wasser abspülen, anschließend Lufttrocknung			Vinyl: Einfrieren möglich. Vertikale Aufbewahrung Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen
1	Optische Datenräger (CDs, DVDs, CD-ROM)	Mit destilliertem Wasser abspülen, mit weichem Tuch reinigen (von innen nach außen, nicht kreisend!)			Vertikale Aufbewahrung
1	Disketten	Mit destilliertem Wasser abspülen, Speicherplatte aus dem Gehäuse lösen. Anschließend Lufttrocknung			Beim Verpacken mit „ nicht für die VGT “ kennzeichnen

